# **ArchiStation**

# Renderizando com LuxCoreRender



# **ArchiStation** Renderizando com LuxCoreRender

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou meio, eletrônico ou mecânico, sem a permissão por escrito da Hemero Software Ltda.

© 2021-2025 Hemero Software Ltda. Todos os direitos reservados.

Hemero® e ArchiStation® são marcas registradas da Hemero Software Ltda.

Microsoft, Windows e logotipos associados são marcas registradas da Microsoft Corporation. Intel, Pentium e logotipos associados são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation. OpenGL e logotipos associados são marcas registradas da Silicon Graphics, Inc. GeForce é marca registrada da NVIDIA Corporation. Radeon é marca registrada da ATI, Inc. As demais marcas citadas neste documento são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

Revisão 04 - Fevereiro/2025



Conteúdo	
Introdução	5
Renderizando com o LuxCoreRender	6
Aonde a imagem é salva?	7
Configurando a renderização	
Técnicas de iluminação	9
Imagens HDRI	9
Luz do sol e atmosfera física	
Imagens panorâmicas	
Luz ambiente	
Fontes artificiais de luz	15
Luz pontual	
Luz cônica	
Fotometria IES em luz cônica	
Projeção em luz cônica	
Luz retangular	
Alterando a cor de uma fonte de luz	
Alterando a intensidade de uma fonte de luz	
Materiais emissores de luz	
lluminação de interiores	22
lluminação natural	
Aplicando uma imagem HDRI	
Aplicando a luz do sol e atmosfera física	
Usando uma imagem panorâmica	
Definindo uma cor ambiente	
lluminação artificial	
Luz Pontual	
Luzes cônicas com IES	
Luz retangular	
Material emissor de luz	
Combinação de diversas fontes de luz	
lluminação para cena noturna	27
Alterando o fatores de intensidade	
Ajustes na Câmera	30
Ângulo de abertura	
Profundidade de campo	
Materiais	33
Tipo de material	
Parâmetros básicos	
Cor Difusa	
Oren Nayar Sigma	

Reflexão - Materiais brilhantes, metais, aveludados e vidros	
Brilho - Materiais brilhantes, metais, aveludados e vidros	
Propriedades comuns	
Emissão	
Transluscência	
Transparência	
Índice de refração	
Cauchy_B	
Arquitetônico	
Projetar sombras	
Criando materiais com mapas de imagem PBR	
Exemplo de material PBR	
Dicas finais	42
Tratamento da imagem	
Aplicar a correção de cor LUT	
Gamma	
Ajustando a Temperatura de cor	
Ajustando a Temperatura de cor Tone mapping	
Ajustando a Temperatura de cor Tone mapping Ver a imagem filtrada enquanto renderiza	
Ajustando a Temperatura de cor Tone mapping Ver a imagem filtrada enquanto renderiza Fechar rapidamente o LuxCoreRender	
Ajustando a Temperatura de cor Tone mapping Ver a imagem filtrada enquanto renderiza Fechar rapidamente o LuxCoreRender Predefinições	
Ajustando a Temperatura de cor Tone mapping Ver a imagem filtrada enquanto renderiza Fechar rapidamente o LuxCoreRender Predefinições Solucionando problemas	
Ajustando a Temperatura de cor Tone mapping Ver a imagem filtrada enquanto renderiza Fechar rapidamente o LuxCoreRender Predefinições Solucionando problemas Acesso a texturas em pastas externas	
Ajustando a Temperatura de cor Tone mapping Ver a imagem filtrada enquanto renderiza Fechar rapidamente o LuxCoreRender Predefinições <b>Solucionando problemas</b> Acesso a texturas em pastas externas Executando o ArchiStation em modo administrador	



# Introdução

A versão **PRO** do **ArchiStation** utiliza como renderizador padrão o **LuxCoreRender** (<u>https://luxcorerender.org/</u>), integrado a distribuição e instalação do programa. É um software de renderização físico e imparcial baseado em algoritmos de última geração que simula o fluxo de luz de acordo com equações físicas, produzindo imagens realistas de qualidade fotográfica.

Este documento pretende introduzir o usuário a este renderizado, fornecendo dicas e tutoriais para você possa obter o maior proveito em sua utilização.

Caso tenha algum problema com a utilização do **LuxCoreRender** como mensagens de erro na execução, consulte o **Apêndice A: Solução de Problemas** no final deste documento.

# Renderizando com o LuxCoreRender

#### ► Para renderizar com o LuxCoreRender:

- 1. No **ArchiStation**, abra o projeto que deseja renderizar e posicione a imagem no ângulo desejado.
- 2. Acesse a guia **RENDERIZAR**.



3. Clique sobre o botão "**Quadro de previsão**" para mostrar o contorno da área que será efetivamente renderizada. Você poderá utilizar a barra de rolamento abaixo do controle para ajustar o tamanho da janela.



Projeto do ArchiStation com Quadro de previsão de render

4. Clique sobre a **seta** ▼ do botão **Configurar render...** e selecione no menu a opção **LuxCoreRender**. Esta opção é padrão, portanto já deve estar selecionada. No entanto, arquivos criados em versões anteriores podem apontar para outro renderizador.





5. Pressione o botão

Renderizar imagem para iniciar o processo de renderização.

Caso for solicitado, indique a pasta onde está instalado o **LuxCoreRender** e aponte para o arquivo "**luxcoreui**". A pasta padrão para instalação do LuxCoreRender é: "**C:\Arquivos de programas\ArchiStation...\LuxCoreRender\luxcoreui.exe**".



Tela do LuxCoreRender renderizando a imagem

Um arquivo com a descrição da geometria do projeto será criado e enviado ao **LuxCoreRender** para processamento. Quanto mais tempo deixar a imagem renderizando, maior será a qualidade e o resultado final.

#### Aonde a imagem é salva?

A imagem será salva a cada 120 segundos ou o valor indicado nas configurações. Antes de ser salva a imagem é filtrada para eliminar eventuais ruídos comuns na geração de imagen com algorítimos **Path Tracing**.

A imagem será salva na mesma pasta e com o mesmo nome do arquivo do projeto, no formato **\*.PNG** ou **\*.EXR**. É possível definir o formato desejado nas configurações de render.

Você poderá acompanhar o processo de renderização pela janela de **Log** do **LuxCoreRender**, que indica o tempo decorrido em segundos. Quando a imagem está sendo salva a mensagem "*Outputting film: ... type 2*" deve ser mostrada.

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	-	×
[LuxCore][55.219] [GammaCorrectionPlugin] Defined symbols: -D LUXRAYS_OPENCL_KERNEL -D SLG_OPENCL_KERNEL [LuxCore][55.219] [GammaCorrectionPlugin] Compiling kernels [LuxCore][55.266] [GammaCorrectionPlugin] Kernels not cached		^
[LuxCore][55.266] [GammaCorrectionPlugin] Compiling GammaCorrectionPlugin_Apply Kernel		
[LuxCore][55.266] [GammaCorrectionPlugin] Kernels compilation time: 4/ms [LuxCore][146.656] Outputting film: C:Vprogram Files\Archistation x64/TEMP\RGB_IMAGEPIPELINE 0.png type: 2]		
[LuxCore][149.031] Outputting film: C:\Program Files\ArchiStation x64\TEMP\ALBEDO.exr type: 31		
[LuxCore][149.906] Outputting film: C:\Program Files\Archistation x64\TEMP\AVG_SHADING_NORMAL.exr type: 32		
[LuxCore][152.203] [IntertoTowProgn] Applying Single Orlow		
[LuxCore][154.500] IntelOIDNPlugin apply took: 0.0secs		
[LuxCore][154.500] IntelOIDNPlugin error: out of memory		
[LuxCore][154.500] IntelDIDMPlugin copying output output.		
[LuxRays][154.563] [Device Ellesmere Intersect] Accumulation buffer size: 846Kbytes		
[LuxCore][154.563] [AutoLinearToneMap] Defined symbols: -D LUXRAYS_OPENCL_KERNEL -D SLG_OPENCL_KERNEL		
[LuxCore][154.553] [AutoLinearIoneMap] Compliing Kernels		
[LuxCore][154.625] [AutoLinearToneMap] Compiling OPK6BValuesReduce Kernel		
[LuxCore][154.625] [AutoLinearToneMap] Compiling OpRGBValueAccumulate Kernel		
LuxCore][154.625] [AutolinearToneMap] Compiling AutoLinearToneMap_Apply Kernel		
[LuxRays][154.625] [Device Ellesmere Intersect] Gamma table buffer size: 16Kbytes		
[LuxCore][154.625] [GammaCorrectionPlugin] Defined symbols: -D LUXRAYS_OPENCL_KERNEL -D SLG_OPENCL_KERNEL		
[LuxCore][154.625] [GammaCorrectionPlugin] Compiling kernels		
[LuxCore][154.641] [GammaCorrectionPlugin] Compiling GammaCorrectionPlugin Apply Kernel		
[LuxCore][154.641] [uammacorrectionFigur] Kerners Compilation time. 10ms		
[LuxCore][154.828] Outputting film: D:\Blocos 2020\Cenarios\CASA-PISCINA.png type: 2		
		v

Tempo decorrido em segundos

Janela de Log do LuxCoreRender indicando que a imagem foi filtrada e está sendo salva

## Configurando a renderização

#### Para configurar a renderização:



 Clique sobre o botão renderização. Configurar render.... para acessar as configurações de

 Especifique a Largura e Altura desejadas para o tamanho da imagem. As resoluções mais comuns possuem botões de atalho pré-definidos e são 480p, 720p, 1080p e 4K. Quanto maior o tamanho da imagem, melhor a qualidade e também mais memória e tempo de processamento serão consumidos.

Configuração do LuxCoreRender	
✓ Resolução da imagem e opções de câmera	
Largura: 1280 🤤 Altura: 720 🚔	
Resoluções comuns:	
480p 720p 1080p 4K	<b>DICA:</b> Utilize resoluções baixas
Oprões Tratamento da imagem Configurações de iluminação Plano de corte Pré-definições	para testes, como <b>720p</b> .
✓ Arquivo de imagem	Para postagens no Instagram
Intervalo salvamento (Seg): 120 🔗	ou Facebook, <b>1080p</b> .
🔢 📄 Salvar no formato .EXR (HDR)	Para impressão utilize <b>4K</b> ou
Salvar com canal de transparência Alpha	superiores.
	'
🔬 👿 Renderizar geometria de Pós processos	
Criar imagem panorâmica de 360º	
Arquivo EXE: 👘 Iuxcoreui.exe 📄 🔀	
Usar comandos da versão 2.5	
▼ Engine	
Engine: PATHCPU V	DICA: Para tirar proveito do
Threads (U = MAX): V	processamento de sua placa
Campling Variance: 0	de vídeo ( <b>GPU</b> ) selecione o
Path depth: 8	engine <b>PATHOCL</b> , isso pode
Usar cache de photons / Photon GI	diminuir o tempo de
	renderização. Caso tenha
Tamanho 1.3	problemas retorne ao <i>engine</i>
LightStrategy: LOG_POWER	padrão <b>PATHCPU</b>
Accelerator: AUTO 🗸	
Opções padrão Render OK	

Tela de configuração de render do LuxCoreRender

- 3. Na guia **Arquivo de imagem** você poderá configurar o intervalo de salvamento da imagem, indicado em segundos, e também optar pelo formato de imagem **\*.EXR**, um formato **HDR**, com muito mais informações que podem ser utilizadas no tratamento e pós-produção.
- 4. Na guia Configurações você encontra a propriedade Engine. Se o seu computador for equipado com uma placa de vídeo dedicada com pelo menos 4 GB de RAM, você poderá fazer testes utilizando a engine PATHOCL, que utilizará a capacidade de processamento da placa de vídeo (GPU utilizando OpenCL) combinada com a CPU do computador. Caso essa opção apresente problemas, retorne a configuração padrão PATHCPU.
- 5. As demais propriedades da configuração poderão ser detalhadas mais adiante neste tutorial ou consultadas na documentação online do **LuxCoreRender**.
- 6. Depois de concluir a configuração, pressione o botão **Render** para renderizar ou **OK** para fechar a janela de configuração.

# Técnicas de iluminação

Por ser um renderizador baseado na física real, o cenário deverá ser muito bem iluminado para obtenção de bons resultados, de modo similar ao que se faz em um estúdio fotográfico. Neste capítulo, apresentaremos algumas técnicas de iluminação.

## **Imagens HDRI**

Os resultados mais realistas são obtidos utilizando como fundo uma imagem panorâmica no formato **HDRI**. Essas imagens podem conter toda a informação necessária para iluminar a cena, incluindo a insolação e a iluminação difusa da atmosfera.

O ArchiStation já possui em sua biblioteca algumas imagens **HDRI**. Outras imagens podem ser obtidas na Internet e um dos sites que recomendamos para obtenção de imagens HDRI de alta qualidade e de forma gratuita é o <u>https://hdrihaven.com/hdris/</u>.



No exemplo a seguir, utilizaremos a imagem "Yellow Field", localizada na galeria Skies:



Imagem HDRI Yellow Field

Para realizar o download, clique sobre a imagem e escolha a resolução desejada. Recomendamos que utilize a imagem de resolução **4K**. Caso seu computador possua uma configuração robusta, você poderá realizar testes com imagens de 8K ou 16K para melhores resultados.

Download	Info
<b>1k</b> · 1.6 MB · HDR	Dynamic Range: 21 EVs (extremely high), unclipped Taken: 15 July 2015 09:50
<b>2k</b> · 6.5 MB · HDR	Published: 30 November 2017 (9 months ago)
<b>4k</b> ⋅ 26 MB ⋅ HDR	Categories: high contrast, morning-afternoon, natural light, nature, outdoor, partly cloudy, skies
8 <b>k</b> · 100 MB · HDR	Tags: field, grass, path, sun, tree
<b>16k</b> · 375 MB · HDR	Downloads: 13755 Author: Greg Zaal
License: CC0	

► Configurando uma imagem panorâmica HDRI:



1. Clique sobre o botão

para acessar as configurações de renderização.

2. Acesse a aba Configurações de iluminação.

Configuração do Lu	uxCoreRender		×
▼ Resolução da image	em e opções de câme	га	
ι	argura: <sup>1280</sup>	Altura: 720	÷
Resoluções comuns:			
480p	720p	1080p	ĸ
Opções Tratamento da	imagem Configuraçõ	es de iluminação Plano de corte	Pré-definições
▼ Balanceamento   I	Recomendado aplicar	apenas uma tonte	
Intensidade fontes	projeto: 100		
	amhtantas		
Fator de in	tensidade:	=	
Aplicar luz solar			
Tamanho relat	ivo do Sol:		
	Turvidade:		
	Sol:		
Panorâmica de 360	)0		
	Imagem:		
Ângulo de o	rientação:		
Fator de in	tensidade:	-	
Aplicar HDRI			
	HDRI: v	vasteland_clouds 4k.hdr 🚞	
Ângulo de o	rientação: <sup>0</sup>	<b>=</b>	
Fator de in	tensidade: 1	<b>+</b>	
Opções padrão		Render	ОК

Configurações de iluminação do LuxCoreRender

- 3. Marque a caixa Aplicar HDRI;
- 4. Clique sobre o botão ao lado da indicação HDRI;
- 5. Selecione a imagem HDRI desejada e clique em Abrir;
- Certifique-se que as outras fontes de luz ambiente estejam desligadas: Sol, Cor ambiente e Panorâmica 360°, evitando a sobreposição da iluminação que pode dar um aspecto artificial a imagem;
- 7. Pressione o botão **Render** para renderizar ou **OK** para fechar a janela de configuração.

Como a luz do Sol pode estar incluída nas informações de uma imagem **HDRI**, a única forma de mudar sua posição é alterando a propriedade **Ângulo de orientação** da configuração, localizada logo abaixo da caixa de seleção do arquivo HDRI.



Ângulo de orientação = 0



Ângulo de orientação = 90 graus



Ângulo *de orientação* = 180 graus



Ângulo *de orientação* = 270 graus

Recomendamos que baixe e realize testes com diversas imagens **HDRI** e com diferentes ângulos de orientação, faça anotações sobre as configurações que criaram os resultados que mais lhe agradaram.



HDRI The\_sky\_is\_on\_fire\_4k com Ângulo = 270



HDRI Autumn\_park\_4k com Ângulo = 270

## Luz do sol e atmosfera física

Você poderá utilizar o **Sol** e a iluminação difusa da atmosfera calculados fisicamente como fonte luz.

#### ► Configurando a insolação:

- 1. No menu principal, acessa a guia **RENDERIZAR** e clique sobre o botão
- 2. Na janela de configuração de insolação marque a opção "Aplicar luz do sol".



Janela de configuração de Insolação

3. Clique sobre o botão **Selecionar local** e indique o estado e a cidade brasileira em que se localiza o projeto, ou especifique manualmente as coordenadas de latitude e longitude. Clique em **OK** quando concluir.

Selecionar local	×
País/Região: Paraná	~
Abatiá Adrianópolis Agudos do Sul Almirante Tamandaré Altamina do Paraná Alto Paraíso Alto Paraná Alto Piquíri Altorada do Sul Ampora Antoria Anapora Anahy Andirá Andirá Andirá Antonio Olinto Apucarana	^
	¥
Definir local manualmente Local: São Miguel do Iguaçu - PR	
Latitude:         25              ●          20              ●          52              ■            Longitude:         54              ●          14           16              ■	
Definir como padrão OK Ca	encelar

Janela de seleção de local

Observação: É possível indicar o local clicando diretamente sobre o mapa.



Insolação.

- 4. Clique sobre o botão Norte e indique no projeto "Em planta" dois pontos para definir a direção Norte.
- 5. Especifique a hora e data desejadas e clique em **OK**.



Renderização com luz do sol e atmosfera física

## **Imagens panorâmicas**

Apesar das **Imagens panorâmicas de 360 graus** não possuírem a mesma quantidade de informações sobre a iluminação que uma imagem **HDRI** contém, elas também podem contribuir com a iluminação global da cena (**GI**) além de servirem para a composição de fundo.

Você pode obter e utilizar imagens panorâmicas de 360 graus:

• Na biblioteca do ArchiStation.

1. Clique sobre o botão

- Diretamente do local da obra capturada com uma câmera de 360 graus.
- Em sites especializados na Internet.

#### ► Configurando uma imagem panorâmica 360 graus:



para acessar as configurações de renderização.

- 2. Acesse a aba Configurações de iluminação.
- 3. Clique sobre o botão ao lado da indicação **Panorâmica de 360º**.
- 4. Selecione a imagem Panorâmica desejada e clique em Abrir.

Renderizar apenas com a iluminação de uma **Imagem Panorâmica** cria uma luz distribuída e uniforme nos tons da imagem selecionada.



Renderização com imagem panorâmica "Por-do-sol-01.jpg", Ângulo = 60°, sem luz do sol

Você poderá combinar a **Imagem panorâmica** de fundo com a **Luz do sol**, sendo que neste caso a atmosfera física é substituída pela imagem panorâmica indicada.



Renderização com imagem panorâmica "Por-do-sol-01.jpg", Ângulo = 60°, com luz do sol

## Luz ambiente

De forma complementar e opcional, você poderá adicionar um domo de **luz uniforme** na cor desejada para somar-se as opções de luz anteriores ou utilizada como única fonte de iluminação global.





Luz ambiente branca

Luz ambiente azul

# Fontes artificiais de luz

Além das configurações de iluminação ambiente, você poderá adicionar ao projeto diferentes fontes de luz. Os principais tipos são: **Luz pontual**, **Luz cônica**, **Luz retangular** e também criar um **Material emissor** e associar aos objetos do projeto.











Luz pontual

Luz cônica

Material emissor de luz

## Luz pontual

A fonte de Luz pontual ilumina com intensidade igual para todas as direções.

► Para inserir uma luz pontual no projeto:



- Inserir Luz pontual no localizado no menu Iluminação.
- 2. Indique o ponto de inserção. A luz será inserida na posição indicada acrescido da altura da variável **Desnível**. Você poderá alterar o valor de desnível antes da inserção clicando **d < Espaço >**.



1. Clique sobre o ícone

Visualização de projeto



Renderização

Caso seja necessário, você poderá modificar a altura de inserção de um ponto de luz já existente no projeto:

- 1. Selecione a fonte de luz.
- 2. Pressione as teclas **PageUp** ou **PageDown** para elevar ou abaixar a luz a distância indicada no menu **Deslocamentos**.
- 3. Ajuste a altura Z da propriedade Posição no Inspetor de Objetos <F11>.

## Luz cônica

A luz cônica cria um faixo de luz na forma de um cone a partir da posição indicada até o ponto de direção. O ângulo de abertura e atenuação, inicialmente **30º** e **35º**, também poderão ser ajustados.

#### ► Para inserir uma Luz cônica no projeto:



- 1. Clique sobre o ícone
- Inserir Luz cônica no localizado no menu lluminação.
- Indique o ponto de inserção. A luz será inserida na posição indicada acrescido da altura da variável Desnível. Você poderá alterar o valor do desnível antes da inserção clicando d < Espaço>.
- 3. Caso seja necessário, selecione a luz inserida no projeto e ajuste a altura da luz modificando a propriedade Z da **Posição** no **Inspetor de Objetos <F11>**.



Visualização de projeto



Renderização

Depois de inserida Luz cônica, você poderá selecionar e clicar sobre o ponto editável de direção para indicar

uma nova orientação para o cone de luz. Você também poderá acessar os comandos



е

localizados no **Inspetor de Objetos <F11>** para resetar a orientação verticalmente para cima ou para baixo.



Luz cônica e o ponto editável de direção



Luz cônica com direção modificada

## Fotometria IES em luz cônica

**IES** (*Illuminating Engineering Society*) é um padrão de arquivo que contém informações sobre a distribuição da intensidade de uma fonte de luz, podem ser aplicados ao modelo tridimensional para criar simulações e estudos precisos de iluminação. Os arquivos **IES** podem ser encontrados com facilidade na Internet, principalmente em sites de fabricantes de lâmpadas e luminárias. Existem também programas para criação e visualização deste formato arquivos.



#### ► Para associar um arquivo IES a uma fonte de luz cônica:

- 1. Selecione a fonte de luz cônica que deseja associar o arquivo IES.
- 2. Pressione a tecla <F11> para acessar o Inspetor de objetos.
- 3. Clique sobre o botão da propriedade IES.
- 4. Indique a pasta e o arquivo IES desejado.



Propriedades da uma fonte de luz cônica, com destaque a propriedade IES

**Observação:** Ao utilizar um arquivo de fotometria **IES** associado a uma fonte de **Luz cônica**, os valores definidos para o **Ângulo de abertura** e **Atenuação** serão ignorados, prevalecendo as especificações contidas no arquivo **IES**.

## Projeção em luz cônica

Outra utilização de uma fonte de luz Cônica é a possibilidade de associar uma imagem para projeção. O render deste Home Theater, por exemplo, demonstra como aplicar este recurso.



Luz cônica associada a uma imagem de projeção



Imagem renderizada com a projeção da imagem

#### ► Para associar uma imagem de projeção em fonte de luz cônica:

- 1. Selecione a fonte de luz cônica que deseja associar a imagem de projeção
- 2. Pressione a tecla <F11> para acessar o Inspetor de objetos.
- 3. Clique sobre o botão da propriedade **Projeção**.
- 4. Indique a pasta e o arquivo da imagem que deseja projetar.

## Luz retangular

Uma fonte de **luz retangular** cria um retângulo emissor de luz com as dimensões **Largura** e **Comprimento** especificados. Esse tipo de luz pode ser utilizado para criar uma sombra com bordas atenuadas, já que a luz não tem origem em apenas um ponto.

- ► Para inserir uma Luz retangular no projeto:
  - Clique sobre o ícone Luz retangular no localizado no menu lluminação da guia RENDERIZAR.
  - Indique o ponto de inserção. A luz será inserida na posição indicada somando a altura da variável Desnível. Você poderá alterar o valor do desnível antes da inserção clicando d < Espaço>.
  - 3. Caso seja necessário, selecione a luz inserida no projeto e ajuste a altura da luz modificando a propriedade **Z** da **Posição** no **Inspetor de Objetos <F11>**.



Visualização de projeto



Renderização

Igualmente como acontece com a **Luz cônica**, você poderá selecionar a **Luz retangular** e clicar sobre o ponto editável de direção para indicar uma nova orientação para o cone de luz. Também é possível acessar os

comandos Apontar para cima e Apon

Apontar para baixo

localizados no Inspetor de Objetos <F11> para

resetar a orientação verticalmente para cima ou para baixo.

## Alterando a cor de uma fonte de luz

#### ► Para alterar a cor emitida por uma fonte de luz:

- 1. Selecione a fonte de luz desejada.
- 2. Acesse os Inspetor de objetos pressionando a tecla <F11> se não estiver visível.
- 3. Localize a propriedade **Cor** e clique no retângulo ao lado.
- 4. Especifique a cor desejada na Janela de seleção de cor e clique em OK.



Janela de seleção de cor

Exemplos de fontes de luz com cores variadas:







Luz cor laranja

Luz cor verde

Luz cor azul

## Alterando a intensidade de uma fonte de luz

Além da cor, você poderá controlar a intensidade de cada fonte de luz individualmente. A propriedade **Fluxo** controla a intensidade emitida por uma fonte de luz. Abaixo exemplos com fluxo ajustados para 250, 1500 e 3000.



Luzes cônicas com arquivo IES 07.ies e fluxos 250, 1500 e 3000

## Materiais emissores de luz

Você poderá criar um material que emissor de luz, que permitirá que qualquer objeto associado a ele emitir luz ao renderizar a imagem.

#### Para criar um material emissor de luz:

- 1. Acesse a guia Materiais do Quadro Lateral e clique sobre o ícone
- 2. Escolha um nome para o material e selecione como Tipo a natureza Emissor de luz.
- 3. Clique sobre o quadro ao lado do indicador **Cor difusa** para escolher a cor da emissão.
- 4. Ajuste o valor percentual da propriedade Emissão para determinar o fluxo luminoso.
- 5. Pressione **OK** para finalizar a edição do material.
- 6. Crie uma **camada** para associar este material ou arraste-o para uma **superfície 3D** no projeto.

K Editor de materiais	×
Propriedades básicas Pós-processador G	ELSL
▼ Material ID	
Nome:0	
Tipo: Emissor de luz	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cor difusa:	
<ul> <li>Propriedades comuns</li> </ul>	
Emissão: 0 📥	[
Transluscência: 0 🚔	<u>نا</u>
Transparência: 0 🚔	0
Refração: 1.00 🔶	Cauchy B: 0.00
Arquitetônico	🗹 Projetar sombras

Janela do Editor de materiais editando material Emissor de luz

A coleção de Perfis "Sancas de gesso" já possui alguns perfis com material emissor.

#### Criar um novo material.

# Iluminação de interiores

## Iluminação natural

A iluminação natural de uma cena interna pode ser criada utilizando os mesmos métodos já detalhados na iluminação de cenas externas, que são:

- Aplicar uma imagem **HDRI**;
- Aplicar a luz do Sol com atmosfera física;
- Usar uma imagem Panorâmica de 360°;
- Definir uma cor para a Luz ambiente.

## Aplicando uma imagem HDRI



Interior renderizado com imagem panorâmica HDRI Autumn\_park\_4k.hdr

## Aplicando a luz do sol e atmosfera física



Interior renderizado com luz do Sol e atmosfera física

## Usando uma imagem panorâmica



Interior renderizado com imagem **Panorâmica** Por-do-sol-01.jpg

## Definindo uma cor ambiente



Interior renderizado com **Luz ambiente** cor branca

## Iluminação artificial

Para criar as fontes de iluminação **artificial** do projeto, utilize as fontes de luz descritas no capítulo anterior.

- Luz pontual;
- Luzes cônicas com arquivo de fotometria IES;
- Luz retangular;
- Objetos associados a um material emissor de luz;

#### Luz Pontual



Uma luz pontual posicionada no centro da sala na altura Z = 260 cm



## Luzes cônicas com IES

Luzes cônicas com o arquivo de fotometria 09.ies

## Luz retangular



Luz retangular posicionada no centro da sala com Z = 240, Largura = 100, Comprimento = 100 cm.



## Material emissor de luz

Material **Emissor de luz** aplicado a parte da sanca de gesso e nas luminárias spot.

## Combinação de diversas fontes de luz

A combinação de diversas fontes de luz pode criar uma imagem com iluminação homogênea.



Interior renderizado com a combinação de luz natural HDRI e diversas fontes de luz artificial.

# Iluminação para cena noturna



#### ► Para criar uma cena noturna:

- 1. Crie uma fontes de luz retangular no centro dos ambientes internos do pavimento **Térreo** que deseja que apareçam iluminadas, com as seguintes especificações:
  - **Posição Z = 240** (Utilize a variável desnível para posicionar no momento da inserção).
  - **Cor RGB: 232, 126, 23** Equivalente a aproximadamente 2700 K de temperatura emitida por uma lâmpada incandescente.
  - Fluxo: 1500
- Copie a fonte de luz retangular do pavimento Térreo para o pavimento Superior utilizando <Ctrl+C> e <Ctrl+V> e posicione no centro dos ambientes que deseja iluminar.



Planta Baixa Pavimento Térreo

**Pavimento Superior** 

3. Fique à vontade para adicionar algumas arandelas nos muros do jardim, perfis de gesso com sancas iluminadas, balizadores, luminárias e outras fontes luz localizadas.



para acessar as configurações de

4. Na guia **RENDERIZAR** clique sobre o botão renderização.

Con	figuração do LuxC	oreRender			×
	olução da imagem	e opções de câm	era		
	Larg	jura: 1280	Altur	a:720	8
Res	oluções comuns:				
	480p	720p	1080p		ĸ
Opcões	Tratamento da im	agem	ões de iluminacã	o Plano de corte	Pré-definicões
▼ Bal	anceamento   Ree	comendado aplicai	apenas uma to	nte	
In	tensidade fontes pro	ojeto; 100			
n 🗖 Ap	licar luz ambiente				
	Cor an	biente:			
	Fator de inten	sidade:			
	plicar luz solar				
	Tamanho relativo	do Sol:			
	Tur	vidade: 4			
		Sol:			
Pa	anorâmica de 360º				
	b	nagem:			
	Ângulo de orie	ntação:		]	
	Fator de inten	sidade: <sup>1</sup>	<b>P</b>		
	plicar HDRI				
		HDRI:	moonless golf 4	1k.hdr	
	Ângulo de orie	ntação:0			
	Fator de inten	sidade: <sup>1</sup>	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
Ορςά	ões padrão		R	ender	ОК

Janela de configuração de renderização do LuxCoreRender

- 5. Clique sobre a guia **Configurações de iluminação**.
- 6. Desmarque as caixas de **Aplicar luz ambiente, Aplicar Luz do Sol** e **Panorâmica 360°** se estiverem marcadas.
- 7. Clique sobre o botão ao lado da indicação HDRI.
- 8. Selecione a imagem HDRI "moonless\_golf\_4k.hdr" e clique em Abrir.
- 9. Ajuste o Ângulo de orientação do HDRI para o -230 graus, ou faça testes para determinar a melhor orientação para a imagem.
- 10. Pressione **RENDER** para renderizar a imagem.

Como informado no capítulo 3, faça testes com outras imagens **HDRI** e **Ângulos de orientação** diferentes. Anote as configurações dos resultados que mais lhe agradaram.

## Alterando o fatores de intensidade

Os **fatores de intensidade** controlam a quantidade de luz que é emitida por um grupo de luz. Você poderá ajustar um valor para cada tipo: **Fontes do projeto**, **Luz ambiente**, **Luz solar**, Imagem **Panorâmica de 360º** e imagem **HDRI**.

Aumentar o fator de **Intensidade** das **Fontes do projeto**, que inclui luzes e materiais emissivos, fará com que durante a equalização da imagem, ocorra a diminuição da intensidade dos outros grupos, tornando mais fraca a emissão de luz da imagem **HDRI**. Este artifício pode ser usado para escurecer o céu. Nos exemplos a seguir o fator de **Intensidade das fontes do projeto** varia entre 10 a 100. Faça testes com valores diferentes com outras imagens HDRI. Outra forma de obter resultado similar é reduzir o fator de intensidade da imagem HDRI para 0,001 ou valor menor.



Radiance das luzes do projeto = 10



Radiance das luzes do projeto = 50



Radiance das luzes do projeto = 100

# Ajustes na Câmera



Para acessar as propriedades da câmera, clique sobre o ícone **RENDERIZAR**.

Câmera localizado na guia

A Propriedades										×
Dados do projeto	Textos variáveis	Pavimentos	Camadas	Assistentes	Ambiente	Insolação	Estilos de traço	Estilos de texto	Estilos de cota	
▼ Iluminação	global e neblina									^
▼ Câmera										
Ângu	ulo de abertura: 55	.00	▲ ▼							
		15 mm		20 mm	ı	241	mm			
		28 mm		35 mn	ı	50 1	mm			
		85 mm		135 mr	n	200	mm			
		Profundidade	de campo							
	Abertura: 0.1	035	×							
	F-Stop: 4.	00	×	]						
	Samples: 16		×							
	Ponto focal: 0.0	0000, 0.0000,	0.0000							
			Definir pont	o focal						
										~
									ОК	

Janela de Propriedades do Projeto, guia Ambiente e Câmera

## Ângulo de abertura

O ângulo de abertura da câmera pode controlar o fator de **Zoom**. Quanto menor o ângulo maior o fator de "Zoom", e quanto maior o ângulo maior a amplitude do campo de visão, mais próximas de uma lente "Grande angular" ou "Olho de Peixe".



Lente 15 mm ("Grande angular") - Ângulo de 100,38 graus



Lente 35 mm ("Normal") – Ângulo de 54,43 graus



Lente 200 mm ("Zoom" ou "Tele Objetiva") – Ângulo de 10,28 graus

## Profundidade de campo

A profundidade de campo pode controlar a distância focal da câmera, permitindo definir as regiões da imagem que ficarão nítidas ou desfocadas, ajudando a ressaltar os objetos em primeiro plano ou ao fundo.

- a) Marque a opção **Profundidade de campo**.
- b) Clique sobre o botão **Definir ponto focal**.
- c) Indique um ponto do projeto que deseja ficar em foco para o cálculo da distância focal.
- d) Renderize o projeto.
- e) Faças ajustes na propriedade "Abertura" para aumentar ou diminuir o efeito.



Ponto focal definido no lavatório, Abertura = 0,0075



Ponto focal definido na arandela, Abertura = 0,0075

## **Materiais**

Para cada camada você poderá associar um material. Para cada superfície 3D também é possível atribuir um ou mais materiais.

- ► Para editar as propriedades de um Material do projeto:
  - 1. Pressione o ícone **Editar material** localizado na **Barra de Título**.

	≞≌≝∥∽∽	\$ □08	} 0	- O	≑xo ≑	1 · 🖇 🗭 🖻 ·					
	DESENHO PAREDES	ESTRUTURAS	COBERTURAS MEP	FERRAMENTA	AS GERAR VISU	JALIZAR RENDERIZAR					
<u></u>	Normal	• /			۸ ⊷ -	🕂 Mover 🝼 Girar	🐩 Cortar	<b>4</b>	10,00 📮 🤾 🖉 🔠		
^≱	Normal	• •		- 🌲 - 🕹	ਜ _≙	😪 Copiar 🛛 🕅 Espelh	ar 📑 Estender	<b>→</b> †	45,00 📮 🐙 👪	-	$\perp \odot \diamondsuit$
10	<mark>~</mark> ≣≣≣ <b>_a</b> -a	- a Linha	as Arcos Círculos	<b>X</b> T	extos 📑	🛋 Esticar 🛛 📰 Escala	🎢 Explodir	-	2,00 📮 📲	Distância	🗡 🌮 😁
	Estilos e justificação	r <sub>a</sub>	Desenhar	<b>F</b> 5	Anotações 🖪	Modif	icar	5	Deslocamentos 📭	Utilidades 🖪	Alinhar 🖓

Ícone Editar material

2. Em seguida clique sobre um objeto do projeto com o Material que deseja editar.

A Editor de materiais	×
Propriedades básicas Pós-processador GLSL	
▼ Material ID	
Nome:0	
Tipo: Fosco 🗸	
Cor difusa:	
Oren Nayar Sigma: 0.00	
▼ Propriedades comuns	
Emissão: 0	
Transluscência: 0	
Transparência: 0	
Refração: 1.00 🔶 Cauchy B: 0.00	÷
🔲 Arquitetônico 🛛 😾 Projetar sombras	
▼ Mapas de imagens	
Diffuse color	
Transparency	_
Specular 🔤 🔤	
🗖 Roughness 🔤 🔲 🔚	
🗖 Bump 25.00 🚔	
Normal 100.00	
Displacement 10.00	
▼ Mapeamento	
Largura: 100.00 🔶 👝 Ângulo: 0.00	÷
Altura: 100.00	—
	OK

Editor de materiais

## Tipo de material

A propriedade **Tipo** especifica a natureza do material, sendo:



#### Fosco

O material fosco espalha a luz uniformemente em todas as direções e, consequentemente, aparece como uma superfície rugosa, sem qualquer reflexo ou brilho. Este material é adequado para superfícies como pinturas foscas, paredes interiores, gesso e argila.



#### Brilhante

O material brilhante é o material que tem um certo grau de brilho. Pode ser utilizado para superfícies brilhantes não metálicas, como o plástico, tinta brilhante e madeira laqueada.



#### Metal

Simula a reflexão dos materiais metálicos, como ouro, prata, bronze, alumínio, etc..



#### Pintura Metálica

Consiste de uma série de pré-definições baseadas em medições reais de luz em pinturas de automóveis.



**Espelho** É uma maneira simples para criar superfícies especulares perfeitas, como espelhos.



**Veludo** Material que simula as características específicas de reflexão da luz do veludo.



#### Vidro

Pode ser utilizado para criar objetos de vidro, plástico transparente, vidros rugosos, etc.



#### Emissor de luz

Este material faz com que os objetos associados emitam luz. Você poderá definir a cor e intensidade da emissão.

## **Parâmetros básicos**

Os parâmetros básicos podem variar para cada tipo de material.

#### **Cor Difusa**

Especifica a cor difusa do material.

#### **Oren Nayar Sigma**

Controla a rugosidade de materiais foscos conforme o modelo Oren-Nayar.



Variação de sigma: 0.0 , 0.3 , 0.5 , 0.7

**Reflexão - Materiais brilhantes, metais, aveludados e vidros** Percentual de reflexão do material – **Valores usuais entre 1% e 15%. Vidros 100%.** 



Variação: 0%, 25%, 50%, 75% e 100%

#### Brilho - Materiais brilhantes, metais, aveludados e vidros

Percentual de perfeição do brilho. Quanto maior o valor, mais liso o material.



Variação: 0%, 25%, 50%, 75% e 100%

## **Propriedades comuns**

#### Emissão

Determina a quantidade de luz o emitida pelo material.

#### Transluscência

Determina o percentual de transluscência do material.

#### Transparência

Determina o percentual de transparência do material.



Variação: 0%, 25%, 50%, 75% e 100%

#### Índice de refração

Determina o desvio que sofre a luz ao passar através do material.



Variação: 1.01, 1.25, 1.50, 1.75 e 2.00

Índice de refração de alguns meios materiais:

Vácuo	1,0	Álcool etílico	1,36	Diamante	2,423
Ar	1,004	Acrílico	1,49		
Água	1,33	Vidro	1,50 a 1,90		

### Cauchy\_B

Coeficiente B a ser aplicado na equação de **Cauchy** para calcular a dispersão da luz. Valores típicos para água e vidro estão entre **0,003** e **0,01**.



#### Arquitetônico

Específica se o material deve ser renderizado pelo método físico ou arquitetônico. Sobretudo no caso dos vidros de janelas, pode-se ganhar mais eficiência para renderizar com o modo **Arquitetônico** ativado.

#### **Projetar sombras**

Indica se o material deve ou não projetar sombras.

## Criando materiais com mapas de imagem PBR

Materiais **PBR** (sigla para *Physically-Based Rendering*) são materiais baseados na física real, isso pode aumentar muito a qualidade e o realismo das imagens. Existem muitos sites que disponibilizam gratuitamente texturas de materiais PBR que podem ser utilizados para criação de novos materiais:

- <u>https://texturehaven.com/textures/</u>
- <u>https://cc0textures.com/</u>
- <u>http://www.texturise.club/</u>
- <u>https://freepbr.com/</u>

A biblioteca do ArchiStation vem com alguns materiais PBR já definidos, no entanto você poderá criar novos materiais seguindo os seguintes passos:

- a) Acesse o site, procure um material que lhe interesse e faça o *download*.
- b) Se necessário, descompacte o arquivo.
- c) Salve as imagens na pasta "Minhas Texturas" da instalação do ArchiStation, ou em uma pasta de sua preferência. Isso poderá ser útil caso seja necessário migrar sua instalação para outro computador, por exemplo, já que poderá copiar todas as texturas desta pasta, mantendo organizada sua biblioteca personalizada de materiais.
- d) No ArchiStation abra a guia Materiais.
- e) Clique sobre o ícone **Criar um novo material**.
- f) Escolha um nome para o material.
- g) Selecione o **Tipo** de natureza do material. Normalmente são materiais brilhantes ou metálicos.
- h) Ajuste as propriedades de Reflexão e Brilho.
- i) Associe os mapas de imagens do material as texturas encontradas de acordo com as características descritas a seguir:

	Tipo de Mapa	Exemplo	Palavras chave mais comuns
	Diffuse Color		diffuse
	Mapa de variação de cor do		diff
	material sem sombras.		col
			albedo
			hase color
			base color
		and and a star	texture
		rough_block_wall_ <b>diff</b> _2k.jpg	
	Transparency		Transparency
	Determina o percentual de		
	transparência ou opacidade do		
	material, sendo preto 100%		
	transparente e branco 100%		
	opaco. Os tons de cinza		
	definem pontos translúcidos.		
	•		
		Malha transparencia.ipa	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ŀ	<b>Specular</b> – Mapa de variação		specular
	da especularidade ( <b>Reflexão</b> )		spec
			spec
		to make the lot	
		and the second second	
		A LA PARTIE	
		white_rougn_plaster_ <b>spec</b> _2k.jpg	
	Davaharaa		
	Rougnness		rougnness
	Mapa de variação da		rgh
	rugosidade ( <b>Brilho</b> ).		
		Contraction of the second s	
		rough_block_wall_ <b>rough</b> _2k.jpg	
	Normal		normal
	Simula o relevo em uma		norm
	superfície, calculando o ângulo		nor
	das sombras numa textura		nrm
	dando a impressão de maior de		
	profundidade		
	protunaladae.		
		rough block well non 21 in-	
		iougii_block_wall_ <b>nor</b> _2k.jpg	
1			

<b>Bump</b> Similiar ao mapa de Normal, é utilizado para criar saliências ou rugas na superfície do material.	white_rough_plaster_ <b>bump</b> _2k.jpg	bump
<b>Displacement</b> É uma técnica que desloca os pontos do material na direção do vetor normal da face a distância calculada pela intensidade da textura em cada ponto e o valor definido.	rough_block_wall_ <b>disp</b> _2k.jpg	displace disp dis height

O material poderá conter outros mapas como *Metallic* e *Ambient Occlusion* (AO), estes mapas podem não ser suportados ou utilizados apenas para renderização em tempo real. Pressione **OK** para encerrar a edição do material.

## **Exemplo de material PBR**

Baixamos o material **Concrete Floor Painted** <u>https://texturehaven.com/tex/?c=concrete&t=concrete floor painted</u> na resolução 2K com os seguintes mapas de imagens:

- concrete\_floor\_painted\_diff\_2k.jpg
- concrete\_floor\_painted\_rough\_2k.jpg
- concrete\_floor\_painted\_disp\_2k.jpg
- concrete\_floor\_painted\_**nor**\_2k.jpg

Criamos o material do **Tipo Brilhante**, **Reflexão 5%**, **Brilho 50%** e associamos as imagens aos tipos de mapa conforme a imagem:



Editor de material

Veja o resultado da combinação de todos os mapas, e logo abaixo a contribuição individual ao material:



Material com os mapas PBR de Cor difusa, Rugosidade, Bump e Normal



Somente mapa de cor difusa



Somente mapa de bump



Somente mapa de Rugosidade



Somente mapa de normal

Depois de criar vários materiais, você poderá salva-los em um arquivo de **Coleção** para a biblioteca do **ArchiStation**, que poderá ser aberto e utilizado mais adiante em outros projetos.

Na guia **Materiais** do **Quadro lateral**, clique sobre o ícone e indique do arquivo para salvar. Evite escolher um nome existente para não sobrepor a biblioteca original já existente. Todos os materiais do projeto serão salvos neste arquivo em uma coleção que poderá ser acessada permanentemente através da biblioteca.

# **Dicas finais**

## Tratamento da imagem

## Aplicar a correção de cor LUT

A partir da **versão 2.4** do **LuxCoreRender**, foi adicionado o recurso de correção de cor LUT, que modifica as cores baseado em tabelas, obtendo resultados com determinada aparência, como mais ou menos contraste, mais ou menos saturação, efeitos de cinema entre outros.

Coniguração do Edicorentender
✓ Resolução da imagem e opções de câmera
Largura: 1280 🔗 Altura: 720 🖨
480p 720p 1080p 4K
Opções Tratamento da imagem onfigurações de iluminação Plano de corte Pré-definições • Opções
Arquivo LUT tratamento de cor:
Arquivo LUT *.cube:
Gamma e temperatura Kelvin:
Gamma: 2.2
Temperatura Kelvin: 7500 🚔 🔤
Aplicar temperatura de cor
▼ Tone mapping
Tone mapping: TONEMAP_AUTOLINEAR
Mapeamento linear automático de tons.
Opções padrão Render OK



LUT = Nenhum



LUT = Cinema



LUT = Contraste alto

#### Gamma

Gama é um valor que define a relação entre claro e escuro de uma imagem; O ajuste de gama pode ser usado para melhorar diferenças de brilho de meio-tom. Utilize a configuração *gamma* **2.2** para a maioria dos monitores.

## Ajustando a Temperatura de cor

Ajustar temperatura de cor na escala Kelvin pode produzir imagens com cores mais quentes, brancas ou mais frias.



- 1. Clique sobre o botão Configurar... para acessar as configurações de renderização do LuxCoreRender.
- 2. Na aba **Tratamento da imagem**, procure pela propriedade **Temperatura Kelvin** e indique o valor desejado.



Temperatura = 3000 K





Temperaturas de cor na escala Kelvin

Temperatura = 5000 K



Temperatura = 7000 K

## **Tone mapping**

O mapeamento de tons ou **tone mapping** é uma técnica de processamento de imagem que adapta a aparência de imagens de alta faixa dinâmica (HDR), como as imagens renderizadas, para monitores com faixa dinâmica mais limitada, permitindo o salvamento em formatos de arquivo como o PNG.

Você poderá selecionar o modo LINEAR, REINHARD, AUTOLINEAR e o LUXLINEAR.

O modo **AUTOLINEAR**, que é o padrão, ajustará automaticamente a imagem e não possui configurações. Selecionar o modo **LUXLINEAR** permitirá o usuário definir a partir de parâmetros utilizados em fotografia, como **ISO**, **tempo de exposição** e **F/Stop**.

\Lambda Ca	onfiguração do	LuxCoreRei	nder						
▼ Re	solução da ima	gem e opç	ões de câme	ra					
		Largura: 12	280	÷	Altur	a: 720			÷
R	esoluções comun	s:							
[	480p		720p		1080p			<b>4</b> K	
Opções	Tratamento	da imagem	onfiguraçõe	s de ilun	ninação	Plano	de corte	Pré	-definições
<b>v</b> 0	pções								
	Arquivo LUT trata	mento de co	or:		12.5				
	Arquivo LUT *	.cube:			7				
(	Gamma e tempera	atura Kelvin:							
		Gamma: 2			÷ =			_	
	Temperat	ura Kelvin: 7	500		÷ =			0-	
			Aplicar temp	eratura	de cor				
▼ le	one mapping								
	Ton	e mapping:	TONEMAP_LU>	LINEAR				~	
M	1apeamento de t	om linear co	m configuraçõ	es reais (	da câmer	a:			
		ISO: 5	0	-	-			_	
			50 100	200	400	900	1600	2200	6400
			30 100	200		800	1000	3200	0400
		Esposição: 0	.001		; ⊫			-	
			1/1K 1/500	1/250	1/125	1/60	1/15	1/4	
		E/Stop: 2	.8		• -			_	
		.,	<u> </u>	£12 0		fic c	£/0	5/11	FILE
			1/1.4 1/2	1/2.0		1/5:0	1/0	1/11	1/10
Op	ções padrão				R	ender			ОК

Configurações do Tone Mapping LUXLINEAR



ISO = 25



ISO = 50



ISO = 100

Nesse modo, ajustar a sensibilidade do filme, ou seja, a configuração **ISO**, pode ser usada para obter imagens mais claras ou escuras. Quanto maior o valor, mais iluminadas serão as imagens renderizadas.

## Ver a imagem filtrada enquanto renderiza

Você poderá visualizar uma previsão da imagem filtrada que será salva na janela de visualização do **LuxCoreRender**.



1. Na janela LuxCore UI, clique sobre o item do menu principal Image Pipelines.

Janela de visualização do LuxCoreRender

2. Aguarde o menu aparecer e selecione o item **Pipeline#1**. A imagem filtrada deve aparecer depois de alguns segundos.



Imagem filtrada

3. Se desejar exibir novamente a imagem original, retorne ao menu e selecione o item **Pipeline#0**.

## Fechar rapidamente o LuxCoreRender

Para fechar rapidamente o **LuxCoreRender**, clique sobre o ícone do sistema "X" da **Janela de Log** do renderizador, identificada pelo fundo preto e letras brancas. Evite fechar o processo de renderização pela janela de visualização por que esta opção é mais demorada.



## Predefinições

Você poderá fazer uso de predefinições de imagem para acelerar o processo de configuração da renderização. Acesse a aba Predefinições, selecione um modelo e clique sobre a imagem para ajustar.



Tela de configuração das predefinições

# Solucionando problemas

## Acesso a texturas em pastas externas

Se o **LuxCoreRender** estiver enfrentando dificuldades para localizar arquivos de texturas em pastas externas a pasta de instalação do ArchiStation, configure-o para ser executado com privilégios de administrador, isso permitirá que tenha acesso a todas as pastas do seu computador.

#### Executando o ArchiStation em modo administrador

- 1. Clique sobre o ícone do ArchiStation que utiliza para acessar o programa, na Área de trabalho ou na Barra de tarefas, com o botão direito do mouse.
- 2. No menu, selecione a opção Propriedades.
- 3. Na janela de propriedades do atalho, acesse a guia **Compatibilidade**.
- 4. Marque a opção **Executar este programa como administrador**.

\Lambda Pro	priedade	es de ArchiStation	n PRO			×
Geral	Atalho	Compatibilidade	Segurança	Detalhes	Versões Anteriores	
Se o p Windo	orograma ows, tente	não estiver funcion e executar a soluçã	nando correta ão de problem	imente nest las de comp	a versão do patibilidade.	
Exe	ecutar sol	ução de problema	s de compatib	ilidade		
Como	escolher	manualmente as c	configurações	de compat	ibilidade?	
Mod	do de con	npatibilidade				
	Executar	este programa em	modo de com	patibilidade	c .	
Wi	ndows 8			$\sim$		
Con	figuraçõe	s				
	Modo de	cor reduzido				
Cor	r de 8 bits	(256) 🗸 🗸				
	Executar	em resolução da te	- ela 640 x 480			
	Desabilita	r otimizações de te	la inteira			
	Executar	este programa con	no administrad	lor		
A	lterar con	figurações de DPI	alto			
A	lterar con	figurações de todo	os os usuários	6		
			ОК	Ca	ncelar Aplica	r

Propriedades do atalho "ArchiStation PRO"

- 5. Clique em "Aplicar" e em seguida "OK" para fechar a janela.
- 6. Execute o ArchiStation clicando sobre o ícone.

## Erro do sistema OpenCL.dll

Se ao tentar renderizar com o Engine PATHOCL você receber esta mensagem:



- 1. Verifique se seu dispositivo de vídeo é capaz de executar funções **OpenCL**. Vídeos compartilhados como **Intel Graphics**, normalmente não fornecem suporte para esta tecnologia.
- Se o seu dispositivo suportar a tecnologia **OpenCL**, talvez seja necessário atualizar o driver do dispositivo controlador de vídeo. Veja mais instruções na página <u>https://www.archistation.com/Archi-faqs.asp?faq=3#solucoes</u>.
- Se depois de atualizar o driver, continuar obtendo o erro, talvez seja necessário instalar uma versão do LuxCoreRender sem OpenCL. Veja instruções na página: <u>https://www.archistation.com/Archi-faqs.asp?faq=13#renderizando</u>.